



SAMSUNG HP-iPAQ 514 CONFIGURAZIONE

HP-iPAQ 514 UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Selezionare la voce "**Start**" per accedere al menu principale.
2. Scorrere fino alla cartella "**Impostazioni**" e premere il tasto di navigazione centrale
3. Spostarsi su "**Connessioni**" e confermare con il tasto di navigazione centrale
4. Posizionarsi sulla voce "**GPRS**" e confermare con il tasto di navigazione centrale

Inserire i parametri:

5. Selezionare la voce "**Menu**" e premere "**Aggiungi**"
 - a. "**Descrizione**": *ErgMobile WAP*
 - b. "**Si connette a**": Rete WAP
 - c. "**Punto di accesso (APN)**": *mobile.erg.it*
 - d. "**Nome utente**": lasciare vuoto
 - e. "**Password**": lasciare vuoto
 - f. "**DNS primario**": 0.0.0.0
 - g. "**DNS secondario**": 0.0.0.0
 - h. "**Indirizzo IP**": lasciare vuoto
6. Premere due volte "**Ok**" 2 volte e tornare al menu "**Connessioni**"
7. Lasciare invariato il **Proxy**
8. Selezionare la voce "**Menu**"
9. Selezionare "**Avanzate**" e premere il tasto di navigazione centrale
 - a. "**Connessione Internet**": automatica
 - b. "**Connessione ufficio**": automatica
 - c. "**Connessione WAP**": *ErgMobile WAP*
 - d. "**Conn. WAP protetta**": automatica
 - e. "**Rete MMS**": Automatica
 - f. "**WAP Proxy**": Automatico
 - g. "**Proxy WAP**": protetta: Automatico
10. Premere più volte "**Ok**" e tornare al menu principale
11. Posizionarsi sull'icona "**Internet Explorer**" e premere il tasto di navigazione centrale
12. Selezionare con il tasto funzione in alto a destra la voce "**Menu**"
13. Selezionare la voce "**Strumenti**" e spostarsi su "**Opzioni**" e confermare con il tasto di navigazione centrale
14. Selezionare la voce "**Connessioni**" e confermare con il tasto di navigazione centrale
 - a. "**Rileva automaticamente le impostazioni**": deselezionato
15. Selezionare la voce "**Seleziona rete**"
 - a. "**Rete WAP**": selezionato
16. Premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "**Chiudi**" e tornare al Browser
17. Selezionare con il tasto funzione in alto a destra la voce "**Menu**"
18. Selezionare la voce "**Barra degli indirizzi**" e confermare con il tasto di navigazione centrale
 - a. Inserire l'URL "**http://www.ergmobile.it**" e selezionare "Vai"
19. Premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "**Chiudi**" e tornare al menu precedente
20. Premere più volte il tasto "**Indietro**" e tornare al menu principale.